

WIRES-X

ルームでの写真ファイル  
アップロード/ダウンロードについて

2021/09/24

# ルームへの写真アップロード方法



マイクカメラで写真を撮ってSAVEをクリックして保存します。



ルームに接続します。



ルームを選択して、表示されたメニューからNEWS STATIONを選びます。



UPLOADを選びます。



PICTを選びます。



表示されるリストの中からアップロードする写真を選びます。



選んだ写真が表示されます。UPLOADを押すとアップロードが始まります。完了まで約30秒です。



完了すると写真リスト (LOG PICT) にアップロードした写真がリストに追加されます。

# ルームからの写真ダウンロード方法



DOWNLOADを選んでからPICTを選びます。



接続先のルームに既にアップロード済みの写真のリスト（正確にはアップロードした局のコールサインのリスト）が表示されます。同じ局からの写真が複数枚ある場合は同じコールサインが写真の枚数だけ表示されます（アップロードした時間だけで区別することになります）。



ダウンロードする写真をリスト上で選ぶと、ダウンロード確認画面が表示されます。



ダウンロードにはおよそ30秒程かかります。ダウンロードされた写真にはその写真をアップロードしたノード名やアップロード日時が上書きされます。

